



Como configurar su cuenta en Outlook 2010

Una vez que ha accedido a la Web de correo del ICAM <http://correo.icam.es> con su usuario (dirección de correo sin incluir @icam.es) y la contraseña, usted puede cambiar en cualquier momento la contraseña de su cuenta de la siguiente forma:


- En la barra superior de la ventana aparece su dirección de correo electrónico y a continuación un enlace que pone [Configuración](#).




- Pinche en él y se cargará un nuevo contenido en la ventana.
- En este nuevo contenido hay un enlace que pone [Reenvío y correo POP/IMAP](#). Al pulsar sobre él se abre la configuración de las descarga de correo POP.




- Hay dos opciones para seleccionar dentro del punto 1 “**Estado**”, en función de si desea descargar los mensajes antiguos de los que mantenga una copia en el servidor aunque la hayan sido descargados con anterioridad o si desea descargar a desde la en momento en que se habilita la opción sin tener en cuenta mensajes anteriores.
- El punto 2 “**Cuando se accede a los mensajes a través de POP**” contiene el tratamiento que se desea aplicar a los mensajes descargados. Seleccione la opción que más le interese, en función de si desea mantener una copia en el servidor, marcarla como leída o eliminarla una vez descargado en Outlook.




- Por último, seleccionar al final de la ventana “**Guardar cambios**”.
- Configura el cliente de correo electrónico en función de tu versión de Outlook (Express, 2000, 2003, 2007).
- Abra Outlook. Haz clic en el menú **Archivo, Información** y elija **Agregar cuenta**



- En la ventana que se abre, haga clic en “Configurar manualmente...” .



- En la siguiente ventana seleccione **Correo electrónico de Internet**



- Rellene todos los campos necesarios para facilitar la información siguiente:
 - **Información sobre el usuario**
Su nombre: escriba su nombre tal como quiera que se muestre en el campo **De:** de los mensajes que envíe.
Dirección de correo electrónico: escriba su dirección de correo electrónico completa (*nombredeusuario@icam.es*).
 - **Información del servidor**
Servidor de correo entrante (POP3): pop.gmail.com
Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com
 - **Información de inicio de sesión**
Nombre de usuario: escriba su nombre de usuario del ICAM (incluido *@icam.es*).
Contraseña: escriba su contraseña de correo electrónico.

Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario
 Su nombre:
 Dirección de correo electrónico:

Información del servidor
 Tipo de cuenta:
 Servidor de correo entrante:
 Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión
 Nombre de usuario:
 Contraseña:
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
 Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)

 Probar configuración de la cuenta haciendo clic en el botón Siguiente

Entregar nuevos mensajes a:
 Nuevo archivo de datos de Outlook
 Archivo de datos de Outlook existente

< Atrás > Cancelar

- Haga clic en el botón **Más configuraciones** y seleccione la pestaña **Servidor de salida**. Marque la casilla situada junto a **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación** y seleccione **Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada**.

Configuración de correo electrónico...

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación:

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada
 Iniciar sesión utilizando


Nombre de usuario:
 Contraseña:
 Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Aceptar Cancelar

- Haga clic en la pestaña **Avanzadas** y marque la casilla situada junto a **Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)** en Servidor de entrada (POP3). Escriba "995" en el cuadro "Servidor de entrada".
- En el cuadro **Servidor de salida (SMTP)**, escriba "465" y seleccione **SSL** en el menú desplegable que aparece junto a **Usar el siguiente tipo de conexión cifrada**.



Haga clic en **Aceptar – Siguiente y Finalizar**